

Instrukcja instalacji rozszerzeń do GstarCAD 2027

Instalacja rozszerzeń – krótki przewodnik

Rozszerzenia do GstarCAD 2027 instalujesz za pomocą jednego instalatora.

Bibliotekę instalujesz tylko raz, a następnie możesz wybierać potrzebne narzędzia bezpośrednio w GstarCAD - bez konieczności pobierania każdego rozszerzenia osobno.


W jednym miejscu dostępne są również nowe narzędzia i aktualizacje. Program może automatycznie informować o dostępności nowych wersji.

Zanim zainstalujesz!

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że:

- masz zainstalowany GstarCAD 2027,
- GstarCAD 2027 został przynajmniej raz uruchomiony,
- GstarCAD jest zamknięty podczas instalacji rozszerzeń,
- korzystasz z komputera z procesorem x86/x64.

Uwaga: Obsługa urządzeń z procesorami Snapdragon (ARM) jest obecnie w przygotowaniu. Pracujemy nad pełnym wsparciem dla tej architektury.



1. Uruchom instalator.

Uruchom pobrany plik instalacyjny.

Jeżeli Windows wyświetli czerwone okno z ostrzeżeniem „Windows ochronił Twój komputer”, nie oznacza to, że instalator jest wirusem.

Jest to mechanizm Windows SmartScreen, który może wyświetlać ostrzeżenie w przypadku nowych lub rzadziej pobieranych programów.

Nasz instalator jest podpisany cyfrowo przez TMSYS Sp. z o.o. Nazwa wydawcy jest widoczna w oknie ostrzeżenia.

Aby kontynuować instalację kliknij:
Więcej informacji → Uruchom mimo to



2. Zezwól instalatorowi na wprowadzenie zmian.

Windows może wyświetlić pytanie:
„Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?”

Kliknij:
Tak

Uprawnienia administratora są potrzebne, ponieważ instalator oprócz samego rozszerzenia przygotowuje również wymagane komponenty, w tym **silnik Python**.


3. Poczekaj na zakończenie instalacji.

Instalator automatycznie skonfiguruje wszystkie wymagane elementy.

Nie musisz ręcznie instalować dodatkowych bibliotek ani konfigurować środowiska.

Cały proces powinien zająć około minuty.

Po zakończeniu instalacji możesz zamknąć instalator.



4. Uruchom GstarCAD 2027.

Po prawidłowej instalacji na górnej wstążce programu powinna pojawić się zakładka: **GS Ai**

Kliknij zakładkę **GS Ai**, a następnie przycisk otwierający okno rozszerzenia.

Alternatywnie
Okno GSAI możesz również uruchomić bezpośrednio z linii poleceń **GstarCAD**.

Wpisz:
GSAI_START

i naciśnij **Enter**.



Zarządzanie rozszerzeniami


Po zainstalowaniu biblioteki nie musisz pobierać i instalować każdego narzędzia oddzielnie.

Instalujesz bibliotekę tylko raz, a następnie wybierasz potrzebne funkcje bezpośrednio w GstarCAD 2027.

W jednym miejscu znajdziesz:

- dostępne narzędzia,
- nowe rozszerzenia,
- aktualizacje istniejących narzędzi.

Program może również informować Cię o dostępności nowych wersji, dzięki czemu nie musisz za każdym razem wracać na stronę internetową i ręcznie sprawdzać aktualizacji.



Jeśli coś nie działa

Jeżeli po instalacji rozszerzenie nie pojawia się w GstarCAD lub nie można go uruchomić:

1. Upewnij się, że korzystasz z GstarCAD 2027.
2. Sprawdź, czy GstarCAD był zamknięty podczas instalacji.
3. Uruchom ponownie GstarCAD.
4. Spróbuj wpisać w linii poleceń: GSAI_START
5. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź log instalatora znajdujący się w folderze GSAI.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, log może pomóc w ustaleniu przyczyny błędu i powinien zostać przekazany do wsparcia technicznego.

Wymagania dotyczące procesora

GSAI jest obecnie dostępne na komputerach z procesorami x86/x64.

Wsparcie dla urządzeń wyposażonych w procesory Snapdragon (ARM) jest w przygotowaniu. Pracujemy nad uruchomieniem pełnej obsługi tej architektury i aktualizujemy tę informację, gdy będzie ona dostępna.

Dziękujemy za wyrozumiałość.